



# WILL受注出荷 IP画像ビューワ Ver4.1リリース説明書

世界のお客様にモノづくり視点による全工程のソリューションを提供し新たな板金市場を創造する

- 第1版 -

2022年12月16日

株式会社アマダ  
株式会社ケーブルソフトウェア

iPad	○
iPhone・iPod Touch	○

1)撮影済の画像や動画をアップロードできるよう改善しました)

※対応:画像データモジュール 画像No9~16、手配画像、受注画像

① 写真の場合(画像データパラメータ設定でファイル形式を動画以外に選択した時)

**写真**

**カメラボタンを選択**

**写真を選択**

**帳票を撮影**

**写真**

**カメラ**

**“写真を選択”が追加になっています**

**撮影済の写真よりアップロードする写真を選択します**

iPad	○
iPhone・iPod Touch	○

② 動画の場合(画像データパラメータ設定でファイル形式を動画に選択した時)

**動画**

**カメラボタンを選択**

**ビデオを選択**

**動画を撮影**

**キャンセル**

**“動画を選択“が追加になっています**

**撮影済の動画よりアップロードする動画を選択します**


**ビデオ**

6本のビデオ

The image shows a sequence of three screenshots from a mobile application. The first screenshot shows a menu with '動画' (Video) highlighted in red. The second screenshot shows a video player interface with a 'ビデオを選択' (Select Video) button highlighted in red. The third screenshot shows a gallery of video thumbnails. Callout boxes provide instructions and notes for each step.

iPad	○
iPhone・iPod Touch	○


2)画像詳細画面にも拡大縮小バーを付けて欲しい



タッチペンがあれば、  
軍手の状態で画像の拡大・縮小が  
可能です。(ピンチ操作不要)

iPad	○
iPhone・iPod Touch	○

### 3)検査モードの文字サイズ拡大、縮小幅拡充



iPad	<input type="radio"/>
iPhone・iPod Touch	<input type="radio"/>

- 4)検査入力で、途中保存ボタンを作してほしい。  
戻る⇒保存(する、しない)だと間違えてしまう事がある。
- 5)検査入力で、検査情報を入力後、戻るボタンで現状の“保存”or“いいえ”に加え  
“キャンセル”を追加してほしい。
- 6)作業完了している作業指示書からも受注画像、手配画像の登録を行いたい。



iPad	○
iPhone・iPod Touch	○

- 1) 詳細画面で拡大、縮小を繰り返すと、図面が消えてしまう。
- 2) 親部品のバーコードを読み込んで、サムネイル画像をタップして子部品に画像を切り替えると問題なく子部品の画像は表示されるが、検査入力をしようとするすると親部品の画像が表示される。
- 3) 検査入力時に、検査印の「否」を押してから数量が打ち込めない。
- 4) 受注画像、手配画像ボタンを押すとぐるぐるマークが消えない。(プレビュー表示画面で)
- 5) 部品番号に半角スペースがある品番のiP進捗連携ができない。
- 6) 検査ボタンを押した後、ロードに時間がかかる。
- 7) 検査スタンプ設定パレットが正常に保存されない。

# Ver4.1の動作環境

- 1) Ver4.1動作環境は、サーバ側ファイルの更新が必要です。Server Verは3.2.1となります。(Version.txt参照)  
※複数のフォルダ・ファイルが追加となっています。  
※WILLサーバのC:\¥ASIS100¥C\_able¥GZViewer(標準環境)配下のファイル差し替えをお願いします。  
※web.configファイルの差替えはありません。(Ver4.0用のWeb.configファイルはそのまま使用可能)
- 2) Ver4.1動作環境(左表ファイルを差し替えた状態)で、Ver4.0は動作しますが、機能は改善されません。
- 3) 画像データモジュールの更新が必要となります。  
※画像データモジュール.NET最新バージョン
- 4) DBサーバの進捗更新モジュールの更新が必要となります。  
※タイムスタンプ:2021/07/10以降(トランザクション画像サムネイル対応版)

